

Windows 10'da Fotoğraf Görüntüleyicisini Açmak

Yeni çıkan bilgisayarların çoğunda Windows 10 işletim sistemi varsayılan olarak gelmektedir fakat Windows 10'da fotoğraflarımıza bakmak istediğimizde "Fotoğraflar" isimli hem yavaş hem de fotoğrafları bulanık gösteren bir program açılıyor. Windows 10 öncesi Windows sürümlerinde kullanılan "Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi"ni kullanmak isterseniz aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

1. Yeni bir metin belgesi açıp metin belgesinin içine aşağıdaki kodları kopyalayın.
2. Bu metin belgesini Dosya kısmında Farklı Kaydet olarak kaydedin.
3. Bize dosyanın ismini ve kayıt türünü soracaktır. Dosya ismini "goruntuleyici.reg" ve kayıt türünü de "Tüm dosyalar" olarak ayarlayıp masaüstüne kaydedin.
4. Masaüstüne kaydettiğiniz bu "goruntuleyici.reg" dosyasını çift tıklayarak açın ve kayıt defterine ekleyin.

Bundan sonra yapmanız gereken bir fotoğrafa tıklayıp Özellikler > Birlikte aç > Değiştir'e tıkladığınızda "Diğer seçenekler" adı altında Windows Fotoğraf Görüntüleyici görünecektir. Varsayılan olarak seçerek "Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi"ni kullanabilirsiniz.

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo
Viewer\Capabilities\FileAssociations]
".tif"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".tiff"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".png"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".bmp"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".jpeg"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".jpg"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
```

```
".ico"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
```