


Windows 10 Koyu Tema Etkinleřtirme



Windows 10 Koyu Tema

Windows 10 1809 versiyon güncellemesi ile gelen ve hoşuma giden özelliklerden biri de yukardaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz siyah tema özelliđi oldu. Siz de Windows sisteminizi siyah tema ile kullanmayı sevenlerden iseniz ařađıdaki adımları takip ederek siyah tema etkinleřtirebilirsiniz.

1. Windows 10, bařlat menüsü / butonuna tıklayarak ayarlara gidiniz
2. Ayarlar anasayfasından "Kişiselleřtirme" seęeneđine

tıklayınız

3. Kişiselleştirme sayfasında sol tarafta “Renkler” seçeneğine tıklayarak Windows renk ayarları menüsüne geçiş yapılır.
4. Açılan renk sayfasının en altında yer alan “Uygulama Modu Seçin” ayarından “Koyu” seçeneğini seçtikten sonra Windows sisteminiz siyah moda geçecektir.

Windows 10’da Fotoğraf Görüntüleyicisini Açmak

Yeni çıkan bilgisayarların çoğunda Windows 10 işletim sistemi varsayılan olarak gelmektedir fakat Windows 10’da fotoğraflarımıza bakmak istediğimizde “Fotoğraflar” isimli hem yavaş hem de fotoğrafları bulanık gösteren bir program açılıyor. Windows 10 öncesi Windows sürümlerinde kullanılan “Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi”ni kullanmak isterseniz aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

1. Yeni bir metin belgesi açıp metin belgesinin içine aşağıdaki kodları kopyalayın.
2. Bu metin belgesini Dosya kısmında Farklı Kaydet olarak kaydedin.
3. Bize dosyanın ismini ve kayıt türünü soracaktır. Dosya ismini “goruntuleyici.reg” ve kayıt türünü de “Tüm dosyalar” olarak ayarlayıp masaüstüne kaydedin.
4. Masaüstüne kaydettiğiniz bu “goruntuleyici.reg” dosyasını çift tıklayarak açın ve kayıt defterine ekleyin.

Bundan sonra yapmanız gereken bir fotoğrafa tıklayıp Özellikler > Birlikte aç > Değiştir'e tıkladığınızda "Diğer seçenekler" adı altında Windows Fotoğraf Görüntüleyici görünecektir. Varsayılan olarak seçerek "Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi"ni kullanabilirsiniz.

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo
Viewer\Capabilities\FileAssociations]
".tif"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".tiff"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".png"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".bmp"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".jpeg"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".jpg"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".ico"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
```

Windows 10 Kaldırılmayan Uygulamaları Kaldırma

Windows 10 ile gelen varsayılan programlar faydalı olsalar da bazıları da varlıkları ile bile sinir bozucu. Windows 10 ile gelen ve varsayılan olarak kaldırılmayan uygulamaları kaldırmak için uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir:

1. **Başlat** menüsünde **Tüm Programlar > Windows Powershell** komut sistemini sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır tıklayınız. Açılan onay penceresinde **Evet** tıklayarak onaylayınız.
2. Açılan PowerShell ekranına aşağıdaki kodu yazın

3. **Enter** tuşuna basarak kodu çalıştırın. İşlem sonunda Windows 10 ile gelen hesap makinesi kaldırılacaktır.

Başka programları kaldırmak için **windowscalculator** yerine aşağıda program karşılıklarında yazan isimlerini yazıp aynı adımları tekrarlayın.

3D Builder: **3dbuilder**

Alarms and Clock (Alarm ve Saat): **windowsalarms**

Calendar and Mail (Takvim ve Mail): **windowscommunicationsapps**

Camera (Kamera): **windowscamera**

Groove Music: **zunemusic**

Maps (Haritalar): **windowsmaps**

Movies & TV (Filmler ve TV): **zunevideo**

OneNote: **onenote**

People: **people**

Photos (Kişiler): **photos**

Store (Mağazalar): **windowsstore**

Voice Recorder (Ses Kaydı): **soundrecorder**

Xbox: **xboxapp**